



Installatiehandleiding

Version 2.4

Voorafgaand aan de installatie

1


Installatie

2

Na de installatie

3

Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie die niet in deze handleiding staat.



Inleiding

Belangrijk

- Voor zover toegestaan in de betreffende wetten, is de fabrikant in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit storingen van dit product, verlies van documenten of gegevens, of het gebruik of het niet gebruiken van dit product en de gebruikershandleidingen die zijn meegeleverd.
- Zorg ervoor dat u altijd een kopie of back-ups heeft van belangrijke documenten en gegevens. Documenten en gegevens kunnen worden gewist door bedieningsfouten of door fouten van het apparaat. Gebruikers moeten zich ook beschermen tegen computervirussen, wormen en andere schadelijke software.
- De fabrikant is onder geen omstandigheden verantwoordelijk voor documenten die door u zijn gemaakt met dit product of voor resultaten die voortkomen uit door u uitgevoerde gegevens.

Waarschuwingen met betrekking tot deze handleiding en het algemene gebruik van deze toepassing

- De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Sommige illustraties of toelichtingen in deze handleiding kunnen afwijken van uw toepassing als gevolg van verbeteringen of wijzigingen aan de toepassing.
- Sommige illustraties of toelichtingen verschillen naar gelang de productversie en de geselecteerde opties.
- Dit document geeft een toelichting op hoe de gebruikersinterface voorbeelden en illustraties gebruikt.
- Geen enkel deel van dit document mag zonder de voorafgaande toestemming van de leverancier in enige vorm worden gedupliceerd, gekopieerd, gereproduceerd, aangepast of geciteerd.

Handleidingen voor deze toepassing

De volgende handleidingen zijn beschikbaar voor TotalFlow BatchBuilder.

Instructiehandleidingen

De volgende instructiehandleidingen worden meegeleverd:

- *Installatiehandleiding* (pdf)
In deze handleiding worden de voorbereidende werkzaamheden en installatieprocedures voor deze toepassing beschreven.
- *Gebruikershandleiding* (HTML/PDF)
In deze handleiding worden de functies en basisbewerkingen van deze toepassing beschreven. De HTML-versie van de *Gebruikershandleiding* is beschikbaar via de online gebruikersinterface en biedt snelle navigatie- en zoekfuncties.

-
- *Notify Add-on Installatiehandleiding* (PDF)

In deze handleiding worden de procedures voor setup en configuratie van de toepassing Notify Add-on uitgelegd.

U heeft een PDF-lezer zoals Adobe Acrobat Reader of Adobe Reader nodig om de PDF-documenten te kunnen bekijken.

Help

Het veld Help gebruikt ballonteksten die uitleg geven over de diverse elementen van de gebruikersinterface. In deze handleiding wordt naar dit type Help verwezen als "Ballonteksten op het scherm".

Hoe u deze documentatie het best kunt lezen

Voorafgaand aan het gebruik van deze toepassing

Deze handleiding bevat instructies en waarschuwingen voor een correct gebruik van deze toepassing. Lees deze handleiding aandachtig en volledig door voordat u deze toepassing gaat gebruiken. Houd deze handleiding als naslag bij de hand.

Hoe u de handleidingen kunt gebruiken

Informatie over het installeren en opstarten van deze toepassing

Zie de *Installatiehandleiding*.

Voor meer informatie over de functies en basisbewerkingen van deze toepassing

Zie de *Gebruikershandleiding*.

Voor meer informatie over het configureren van de scherminstellingen, juiste invoer, enz.

Zie de ballonteksten op het scherm.

De RICOH TotalFlow BatchBuilder-installatiehandleiding, Gebruikershandleiding en de Notify Add On-installatiehandleiding weergeven in PDF-indeling

De publicaties zijn beschikbaar in het installatiepakket, zodat u ze kunt raadplegen voordat u de toepassing installeert.

Nadat u de toepassing heeft geïnstalleerd, heeft u toegang tot de TotalFlow BatchBuilder-publicaties vanuit het Windows startmenu.

Opmerking

U heeft een PDF-viewer zoals Adobe Acrobat Reader nodig om de PDF-documenten te kunnen bekijken.

- U kunt de *Installatiehandleiding* (PDF) weergeven door op de knop **[Start]** te klikken. Ga vervolgens naar **Alle programma's** → **<Programmagroep>** → **TotalFlow BatchBuilder** en selecteer **[Installatiehandleiding]**.
- U kunt de *Gebruikershandleiding* (PDF) weergeven door op de knop **[Start]** te klikken. Ga vervolgens naar **Alle programma's** → **<Programmagroep>** → **TotalFlow BatchBuilder** en selecteer **[Gebruikershandleiding]**.

-
- U kunt de *Notify Add-on Installatiehandleiding* (PDF) weergeven door op de knop **[Start]** te drukken. Ga vervolgens naar **Alle programma's** → **<Programmagroep>** → **TotalFlow BatchBuilder** en selecteer **[Notify Add On Installatiehandleiding]**.


↓ Opmerking

De standaard programmagroep voor de toepassing TotalFlow BatchBuilder is TotalFlow BatchBuilder. U kunt tijdens het installatieproces een andere programmagroep instellen.

De gebruikershandleidingen in HTML-indeling weergeven

U kunt HTML-versie van de *Gebruikershandleiding* openen vanuit de online gebruikersinterface.

Ga als volgt te werk om de *Gebruikershandleiding* in HTML-indeling weer te geven:

- Op de bovenste menubalk van de gebruikersinterface van TotalFlow BatchBuilder klikt u op , de menuknop Help en selecteert u **[Help]**.
- Als u niet ingelogd bent bij TotalFlow BatchBuilder, voert u deze URL in de adresbalk van uw browser in:

```
http://server.address:port.number/BatchBuilder
```

waarbij *serveradres* is de hostnaam of het IP-adres van de computer waarop TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd en *poortnummer* is de poort van de webservice. De poort van de webservice kan tijdens de installatie worden ingesteld en de standaardwaarde is 19080.

Symbolen

In deze handleiding worden ter verduidelijking van de inhoud de volgende symbolen gebruikt.

★ Belangrijk

Met dit symbool wordt aangegeven dat u bij gebruik van de toepassing ergens op moet letten. Zorg ervoor dat u deze uitleg leest.

↓ Opmerking

Dit symbool duidt op aanvullende informatie die u mogelijk nuttig vindt, maar die niet essentieel is voor de uitvoering van een handeling.

[Vet]

[Vetgedrukte tekst] binnen vierkante haken geeft de namen van menu's, menu-items, instellingen, velden, knoppen en toetsen aan.

Cursief

Cursieve tekst wordt gebruikt voor variabelen die u moet vervangen door uw eigen gegevens.

Monospace

Monospace geeft computerinvoer en -uitvoer aan.

...

Een ellipsteken geeft aan dat een reeks kan doorgaan.

Afkortingen

GUI

Graphical User Interface

PDF

Portable Document Format

IP

Internet Protocol

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

XML

Extensible Markup Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformations

Handelsmerken

Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, het Adobe PDF-logo en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Onderdelen van dit softwareproduct zijn ©Copyright 1984 – 2023 Adobe Systems Incorporated en zijn licentiehouders. Alle rechten voorbehouden.

Enfocus PitStop Server is een handelsmerk van Enfocus BVBA. Enfocus is een bedrijf van Esko.

Firefox is een geregistreerd handelsmerk van de Mozilla Foundation.

Google Chrome is een handelsmerk van Google, Inc.

OpenJDK is een handelsmerk van Oracle America, Inc. Java en OpenJDK zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Oracle en/of diens dochterondernemingen. Copyright Oracle America, Inc.

Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of diens dochterondernemingen.

RICOH TotalFlow BatchBuilder and RICOH ProcessDirector are trademarks of Ricoh Company, Ltd. in the United States, other countries, of both.

Safari is een gedeponeerd handelsmerk van Apple, Inc.

Het onderdeel licentiebeheer is gebaseerd op één of meer van de volgende copyrights:

Sentinel® RMS
Copyright 1989-2022 Thales Group
Alle rechten voorbehouden.

Sentinel® Caffè™
Copyright 2008-2022 Thales Group
Alle rechten voorbehouden.

Sentinel® EMS
Copyright 2008-2022 Thales Group
Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows 10, Windows 11, Microsoft Edge zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

De juiste namen van de besturingssystemen van Windows luiden als volgt:

- Windows 10:
 - Microsoft Windows 10 Pro
 - Microsoft Windows 10 Enterprise
- Windows 11:
 - Microsoft Windows 11 Pro
 - Microsoft Windows 11 Enterprise
- Windows Server 2016 (Server met Bureaubladervaring):
 - Microsoft Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2019 (Server met Bureaubladervaring):
 - Microsoft Windows Server 2019 Standard
 - Microsoft Windows Server 2019 Essentials
- Windows Server 2022 (server met Bureaubladervaring):
 - Microsoft Windows Server 2022 Standard

Dit product bevat technologie die het eigendom is van ULTIMATE en waarvoor ULTIMATE het auteursrecht heeft. De gekoppelde handelsmerken, octrooien en copyrights zijn het eigendom van ULTIMATE. Copyright © Ultimate TechnoGraphics Inc. 1992–2023. Alle rechten voorbehouden.

Andere hierin gebruikte productnamen worden uitsluitend ter identificatie gebruikt en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Wij maken geen enkele aanspraak op deze merken.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

Belangrijk	1
Waarschuwingen met betrekking tot deze handleiding en het algemene gebruik van deze toepassing.....	1
Handleidingen voor deze toepassing	1
Hoe u deze documentatie het best kunt lezen.....	2
Voorafgaand aan het gebruik van deze toepassing	2
Hoe u de handleidingen kunt gebruiken	2
Symbolen	3
Afkortingen.....	4
Handelsmerken	4

1 Voorafgaand aan de installatie

Computervereisten	9
-------------------------	---

2 Installatie

TotalFlow BatchBuilder installeren.....	13
Een permanent licentiebestand verkrijgen.....	17
Migreren naar de nieuwste versie van TotalFlow BatchBuilder.....	20

3 Na de installatie

De licentie installeren	23
Clientcomputers configureren.....	24
Microsoft Edge configureren	25
Mozilla Firefox configureren.....	25
Google Chrome configureren.....	26
Overschakelen naar extern of intern preflightprogramma.....	26
Inloggen bij TotalFlow BatchBuilder	27
Vanaf de server inloggen	27
Vanaf een clientcomputer inloggen	28
Installatie van TotalFlow BatchBuilder ongedaan maken.....	29

INDEX

1. Voorafgaand aan de installatie

• Computervereisten

Computervereisten

Als u TotalFlow BatchBuilder wilt uitvoeren, moet uw computer aan deze vereisten voldoen. Controleer voorafgaand aan de installatie of aan alle vereisten is voldaan.

Serververeisten

Dit is een lijst met alle vereisten voor de computer waarop u TotalFlow BatchBuilder wilt installeren:

Item	Vereisten
Computer	<ul style="list-style-type: none">• Computer van serverklasse• CPU: Quad Core-processor met 2,7 GHz of hoger (64-bits CPU)• Hoofdgeheugen: 8 GB RAM of hoger (minimaal 4 GB RAM vereist)
Harde schijf	<p>We bevelen 250 GB beschikbare schijfruimte aan voor de eerste installatie en 500 GB en meer, afhankelijk van gebruik.</p> <p>↓ Opmerking</p> <p>De hoeveelheid benodigde ruimte varieert sterk, afhankelijk van de grootte en het aantal van bestellingen en taken en van de specifieke processen die binnen TotalFlow BatchBuilder worden ingesteld. Voor betere prestaties wordt het gebruik van een Solid State Drive (SSD) aanbevolen.</p>
Scherm	<p>1280 × 1024 pixels of hoger</p> <p>↓ Opmerking</p> <p>Maximaliseer het browservenster wanneer u deze toepassing gebruikt. Wanneer het browservenster niet groot genoeg is om de gebruikersinterface weer te geven, kunt u problemen als gevolg van een beperkte weergave ondervinden.</p>
Besturingssystemen	<p>Een van de volgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows 10 Pro of Enterprise (64-bits)• Windows 11 Pro of Enterprise (64-bits)• Windows Server 2016 Server Standard (64-bits)• Windows Server 2019 Server Standard or Essentials (64-bits)• Windows Server 2022 Server Standard (64-bits) <p>★ Belangrijk</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows 10 Pro en Windows 11 Pro en Enterprise en de bijbehorende updates worden ondersteund zolang Microsoft gangbare ondersteuning biedt.• Als u TotalFlow BatchBuilder op een besturingssysteem installeert dat wordt aangestuurd door VMware-software, kan het systeem mogelijk minder goed presteren. Om TotalFlow BatchBuilder-prestatieproblemen te voorkomen wijst u een aparte harde schijf toe aan de VMware-software.
Netwerk	<p>Zorg ervoor dat de DNS-naam die is geconfigureerd op het apparaat waarop TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd, alleen de volgende ASCII-tekenen bevat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Engelse kleine letters a-z• Engelse hoofdletters A-Z

Item	Vereisten
	<ul style="list-style-type: none"> • Getallen 0-9 • Koppelteken-minteken -
TCP/IP-poorten	<ul style="list-style-type: none"> • webserver: 19080 (of de poort die tijdens de installatie is geselecteerd) • Opslagservice-poort: 19580 (of de poort die tijdens installatie is geselecteerd) <p>★ Belangrijk</p> <p>Als uw firewall geconfigureerd is om de standaardpoorten of de tijdens installatie ingestelde poorten te blokkeren, dan moet u die openen. Zie <i>Windows Firewall configureren</i> of de documentatie voor de Windows firewall. Als u een andere firewall gebruikt, raadpleegt u de documentatie van de firewall die op uw computer is ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de poorten van TotalFlow BatchBuilder open zijn.</p>
Vereiste programma's	<ul style="list-style-type: none"> • Een PDF Reader om taakbestanden te bekijken.
webbrowser	<p>De huidige versie van een van deze browsers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mozilla Firefox (http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html) • Google Chrome (https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/) • Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge) <p>Een ondersteunde browser is alleen nodig als u toegang wilt hebben tot de gebruikersinterface op de computer waarop u TotalFlow BatchBuilder installeert.</p> <p>★ Belangrijk</p> <ul style="list-style-type: none"> • TotalFlow BatchBuilder is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox en Google Chrome. • Pop-upvensters moeten geactiveerd zijn voor de TotalFlow BatchBuilder toepassing. Zie Clientcomputers configureren, p. 24 of de documentatie van uw browser.
Ondersteunde talen	Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Nederlands, Japans.

Clientcomputervereisten

Dit is een lijst met alle vereisten voor elke clientcomputer die toegang heeft tot TotalFlow BatchBuilder:

Item	Vereisten
Scherf	1280 × 1024 pixels of hoger
Besturingssysteem	<ul style="list-style-type: none"> • Elk Windows-systeem dat de onderstaande internetbrowsers ondersteunt • Elk Mac-systeem dat de onderstaande internetbrowsers ondersteunt
Netwerktogang	Moet doelserver kunnen bereiken door middel van verwijzing naar het IP-adres of de DNS-hostnaam.

Item	Vereisten
Aanbevolen programma's	<ul style="list-style-type: none"> • Een PDF Reader is vereist om TotalFlow BatchBuilder-taakbestanden te bekijken. • Enfocus PitStop Server https://www.enfocus.com/en/products/pitstop-server wordt aanbevolen voor de externe preflightsoftware. Overige opties, zoals de PitStop Pro (desktopversie) worden niet ondersteund.
webbrowser	<p>De huidige versie van een van deze browsers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mozilla Firefox (http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html) • Google Chrome (https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/) • Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge) <p>Een ondersteunde browser is alleen nodig als u toegang wilt hebben tot de gebruikersinterface op de computer waarop u TotalFlow BatchBuilder installeert.</p> <p>★ Belangrijk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pop-upvensters moeten geactiveerd zijn voor de TotalFlow BatchBuilder toepassing. Zie Clientcomputers configureren, p. 24 of de documentatie van uw browser. <p>↓ Opmerking</p> <p>TotalFlow BatchBuilder is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox en Google Chrome.</p>
Ondersteunde talen	Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Nederlands, Japans.

2. Installatie

- TotalFlow BatchBuilder installeren
- Migreren naar de nieuwste versie van TotalFlow BatchBuilder

TotalFlow BatchBuilder installeren

Om TotalFlow BatchBuilder te installeren, heeft u het installatiemedium van TotalFlow BatchBuilder nodig.

Ga als volgt te werk om TotalFlow BatchBuilder te installeren:

1. Log in bij Windows als beheerder.
2. Plaats het installatiemedium voor TotalFlow BatchBuilder in het station.
De installatie start automatisch.

↓ Opmerking

Als het niet automatisch wordt gestart, gaat u naar de map **Setup** op de installatieschijf en voert u **setup_x64.exe** uit.

3. In Windows-besturingssystemen wordt het dialoogvenster **[Gebruikersaccountbeheer]** weergegeven. Klik op **[OK]**.
Het introductiescherm van TotalFlow BatchBuilder wordt weergegeven.
4. Selecteer een taal voor het installatieprogramma en klik op **[OK]**.
Het dialoogvenster **[Introductie]** wordt weergegeven.
5. Klik op **[Volgend]**.
Het dialoogvenster **[Proberen of registreren]** verschijnt.
6. In het dialoogvenster **[Proberen of registreren]** selecteert u één van de twee opties:
 - Ik heb dit product gekocht en wil het registreren.
Selecteer deze optie als u de TotalFlow BatchBuilder-software heeft gekocht en de permanente licentie wilt installeren.

★ Belangrijk

Zorg ervoor dat u het e-mailbericht met daarin de Softwarelicentiesleutel-ID (EID) bij de hand heeft, dat u van uw leverancier heeft ontvangen.

- Ik wil dit product proberen.
Selecteer deze optie als u de software TotalFlow BatchBuilder in de proefmodus wilt gebruiken. U heeft 60 dagen om het product te evalueren, voordat het niet meer werkt. Op elk moment tijdens de proefmodus of na afloop van de proefmodus, kunt u de TotalFlow BatchBuilder-software kopen en registreren.

Het dialoogvenster **[Licentieovereenkomst]** wordt weergegeven.

7. In het dialoogvenster **[Licentieovereenkomst]**:
 1. Lees de licentieovereenkomst.
 2. Klik op **[Ik accepteer de voorwaarden in de licentieovereenkomst]**.
 3. Klik op **[Volgend]**.
8. Als u de keuze maakt om het product te proberen, verschijnt het dialoogvenster **[Proberen]**. Klik op **[Volgend]**.
Als u het product, wilt registreren, verschijnt het dialoogvenster **[Registreren]**.

U kunt de software TotalFlow BatchBuilder handmatig registreren via de zelfservice-website. Het dialoogvenster **[Kies een installatiemap]** verschijnt.

9. In het dialoogvenster **[Kies een installatiemap]**:

1. **Optioneel:** Voor het wijzigen van de standaard installatiemap klikt u op **[Kiezen]**. Ga naar de map waarin u TotalFlow BatchBuilder wilt installeren en klik op **[OK]**.

↓ Opmerking

- Als u de standaard installatiemap accepteert en C:\Program Files\RICOH\TotalFlow BatchBuilder niet bestaat, dan maakt het installatieprogramma deze map aan.
- Als u de standaard installatiemap wilt herstellen, klikt u op **[Standaard map herstellen]**.
- Zorg ervoor dat het installatiepad voor TotalFlow BatchBuilder uitsluitend tekens bevat van dezelfde codepagina als het besturingssysteem.
- Zorg ervoor dat de opgegeven installatielocatie de aanbevolen hoeveelheid schijfruimte bevat die nodig is om TotalFlow BatchBuilder te installeren en uit te voeren. Zie [Computervereisten, p. 9](#) voor meer informatie.

2. Klik op **[Volgend]**.

Het dialoogvenster **[Kies een map voor de snelkoppeling]** verschijnt.

10. In het dialoogvenster **[Kies een map voor de snelkoppeling]**:

1. Selecteer waar u de snelkoppelingen naar het product wilt aanmaken:

In een nieuwe programmagroep

U kunt de naam van de nieuwe programmagroep bewerken.

In een bestaande programmagroep

Selecteer de programmagroep uit de lijst.

In het startmenu

Selecteer deze optie als u een snelkoppeling in het startmenu wilt plaatsen.

Op het bureaublad

Selecteer deze optie als u de snelkoppeling op het bureaublad wilt plaatsen.

In de werkbalk Snel starten

Selecteer deze optie als u de snelkoppeling in de werkbalk 'Snel starten' wilt plaatsen.

Overige

Voer het pad in voor de map waarin u de snelkoppeling wilt plaatsen, of klik op **[Selecteren]** en selecteer handmatig een map.

Geen pictogrammen aanmaken

Selecteer deze optie als u geen enkele snelkoppeling wilt aanmaken.

↓ Opmerking

Als u pictogrammen voor alle gebruikers wilt aanmaken, schakelt u het selectievakje **[Pictogrammen voor alle gebruikers aanmaken]** in.

2. Klik op **[Volgend]**.

Het dialoogvenster **[Poorten configureren]** verschijnt.

11. In het dialoogvenster **[Poorten configureren]** kunt u de standaardpoorten voor de TotalFlow BatchBuilder-webserver en de databaseserver wijzigen. Klik op **[Volgend]**.

Het dialoogvenster **[Meeteenheden kiezen]** wordt weergegeven.

12. In het dialoogvenster **[Meeteenheden kiezen]** kunt u instellen welk meetstelsel TotalFlow BatchBuilder moet gebruiken. Selecteer het Britse of metrische meetstelsel uit de lijst. Klik op **[Volgend]**.

Het dialoogvenster **[Preflightinstallatie]** wordt weergegeven.

13. In het dialoogvenster **[Preflightinstallatie]** kunt u kiezen of u de interne preflightfunctie van TotalFlow BatchBuilder of externe preflightsoftware wilt gebruiken.

1. Het dialoogvenster **[Preflightinstallatie]** wordt weergegeven.

2. Selecteer een van de volgende configuraties: **[Preflightbestanden die de interne preflightsoftware van BatchBuilder gebruiken]** of **[Preflightbestanden die externe preflightsoftware gebruiken]**.

↓ Opmerking

De preflightfunctie is beschikbaar om aan te schaffen en als proefversie.

3. Klik op **[Volgende]**. Het dialoogvenster **[Standaard gebruikersgegevens invoeren]** wordt weergegeven.

14. In het dialoogvenster **[Standaard gebruikersgegevens invoeren]**:

1. Voer een gebruikersnaam, een wachtwoord en de bevestiging van het wachtwoord voor de standaardgebruiker in.

2. Klik op **[Volgend]**.

Het dialoogvenster **[Installatie-overzicht]** verschijnt.

15. Controleer de informatie in het dialoogvenster **[Installatie-overzicht]** en klik op **[Installeren]**. TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd en geactiveerd.

16. Het dialoogvenster **[Installatie voltooid]** toont het installatierapport. Klik op **[Gereed]** om de installatieprocedure van TotalFlow BatchBuilder af te ronden.

De standaardinternetbrowser wordt geopend en de gebruikersinterface van TotalFlow BatchBuilder wordt weergegeven.

★ Belangrijk

- Als u meerdere softwareprogramma's installeert op dezelfde server waar TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd, moet u de systeemhardware verhogen zodat het systeem in totaal aan alle afzonderlijke hardwarevereisten voldoet. Ga naar [Computervereisten, p. 9](#) om de systeemvereisten weer te geven.
- Momenteel kunnen maximaal ongeveer 30.000 taken in het systeem worden bewaard. Als u deze waarde overschrijdt, kampt het systeem mogelijk met vertraagde weergave van informatie. Pas de retentietijd op de juiste manier aan voor batches en bestellingen.
- Als u TotalFlow BatchBuilder en **[Ultimate Impostrip®]** op dezelfde server wilt gebruiken, wordt u vanwege beveiligingsbeperkingen van het bestandssysteem aangeraden om deze twee toepassingen op een andere locatie te installeren dan de locatie waarop zich **[Programmabestanden]** en Windows-mappen bevinden. Gebruik bijvoorbeeld een **D:**-station voor deze twee programma's als u het Windows-besturingssysteem op het **C:**-station hebt geïnstalleerd. Als u het configuratieproces na de installatie van TotalFlow BatchBuilder wilt voltooien, gaat u naar **Admin** → **Onderdelen** → **Impositie**. Voeg het directorypad waarin **[Ultimate Impostrip®-hoofdmap (mappad)]** is geïnstalleerd in of blader naar dit pad, schakel de **[Ultimate Impostrip®]**-wisselknop in en schakel op het tabblad **[Toewijzing]** het selectievakje **[Co-locatie]** in.
- Als u TotalFlow BatchBuilder en **[Ultimate Impostrip®]** op hetzelfde station als **[Programmabestanden]** en Windows-mappen hebt geïnstalleerd, schakelt u het selectievakje **[Co-locatie]** niet in. Configureer eerst **[Ultimate Impostrip®]** zodat de invoerhotfolders en **[Impostrip\XmlInput]**, **[Impostrip\AuditFiles]** op een ander station worden opgeslagen dan op het station met de **[Programmabestanden]** en Windows-mappen. Ga daarna in TotalFlow BatchBuilder naar **Admin** → **Onderdelen** → **Impositie** → **Toewijzing** en controleer of **[PDF waarop impositie moet worden toegepast]** en **[PDF waarop impositie is toegepast]** op een ander station worden opgeslagen dan op de schijf met de **[Programmabestanden]** en Windows-mappen.
- The interactie die tussen TotalFlow BatchBuilder en **[Ultimate Impostrip®]** is geïmplementeerd, is als volgt, zonder API, volledig afhankelijk van bestandsuitwisseling:
 1. Met TotalFlow BatchBuilder wordt het PDF-bestand in de PDF-invoermap van **[Ultimate Impostrip®]** voorbereid met behulp van het service-gebruikersaccount.
 2. TotalFlow BatchBuilder schrijft een XML-ticketbestand naar de XML-hotfolder van **[Ultimate Impostrip®]** met behulp van het service-gebruikersaccount.
 3. **[Ultimate Impostrip®]** leest het XML-ticket, leest de PDF en begint met de verwerking, waarbij de uitvoer in de PDF-uitvoerlocatie wordt geplaatst. Al deze acties worden uitgevoerd onder de gebruiker die het **[Ultimate Impostrip®]**-account heeft gemaakt.
 4. Zodra het proces is voltooid, schrijft **[Ultimate Impostrip®]** een controlebestand met daarin een evaluatie van het proces.
 5. **[Ultimate Impostrip®]** bewaakt de controlemap en zodra het verwachte controlebestand gereed is, wordt het bestand door TotalFlow BatchBuilder gelezen en de PDF waarop impositie is toegepast uit de PDF-uitvoerlocatie verwijderd.
- Voor meer informatie over **[Ultimate Impostrip®]** gaat u naar <https://imposition.com/support/>.
- U kunt als volgt informatie over het versienummer van de **Enfocus PitStop-server** weergeven:
 1. Ga in de sectie **[Beheer]** naar het tabblad **[Preflight]**, schakel de functie **[Preflight]** in en configureer deze functie op de juiste manier.

2. Dubbelklik op het tabblad **[Taken]** op een taak om de taakeigenschappen te openen. Open op het tabblad **[Preflight]** het document onder het veld **[Preflight-rapport]**. Als er geen rapport beschikbaar is, klikt u op de knop **[Handmatige preflight uitvoeren]**.
3. Zoek in het gegenereerde Preflight-rapport de versie van de **Enfocus PitStop-server** in de voettekst van elke pagina en in de sectie **[Algemene bestandsinformatie]**.

Voor meer informatie over het configureren van de **Enfocus PitStop-server** gaat u naar: <https://www.enfocus.com/en/support/manuals/pitstop-pro-manuals>.


Een permanent licentiebestand verkrijgen

U hebt een licentiebestand nodig als u de permanente licentie wilt installeren. U kunt het licentiebestand ophalen door de zelfservice-website te gebruiken.

U kunt het licentiebestand als volgt via de zelfservice-website ophalen:

1. Zorg ervoor dat u de e-mail met de Entitlement ID (EID) van Ricoh bij de hand heeft.
2. Ga als volgt te werk als de computer waarop TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd geen internettoegang heeft:
 1. Sluit de licentietoepassing niet op de computer waarop TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd.
 2. Meld u aan bij een computer met internettoegang.
 3. Gebruik de optie Verbinding met extern bureaublad om de computer te verbinden met de computer waarop TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd.
 4. Meld u aan met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord die/dat u heeft gebruikt bij het openen van de licentietoepassing.
3. Ga op de computer die internetverbinding heeft naar deze website: <https://dl.ricohsoftware.com>.

Welke actie wilt u ondernemen?



4. Klik op **Softwareactivering** aan de rechterkant van het scherm.
5. Voer in het dialoogvenster **Softwareactivering** de EID en de systeemvingerafdruk in.

The screenshot shows the 'Software activering' dialog box. At the top, it says 'Software activering'. Below that, it reads: 'Gebruik het onderstaande formulier om uw software te activeren. Voer uw Entitlement ID in en de systeemvingerafdruk gegenereerd door de software.' There are two input fields: 'Voer uw EID in:' and 'Voer uw systeemvingerafdruk in:'. Each field has a question mark icon to its right. At the bottom, there is a button labeled 'Bevestig inhoud'. A back arrow is visible on the left side of the dialog.

1. Kopieer de EID uit de e-mail die u van Ricoh hebt ontvangen.
2. Ga naar de toepassing voor beheer van de TotalFlow BatchBuilder-licentie en selecteer en kopieer de uit 16 tekens bestaande **Systeemvingerafdruk**. Dit is de unieke id van de computer waarop TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd.
3. Keer terug naar de webpagina Softwareactivering. Plak de systeemvingerafdruk in het veld **Vingerafdruk systeem invoeren**.
4. Klik op **Inhoud bevestigen**.

Vul e-mail adres in ✕

Voer het e-mailadres in waarnaar u de licentiesleutel wilt verzenden.

E-mail

Annuleren
Sturen

1. Typ het e-mailadres.
2. Klik op **Verzenden**.
9. Sluit het browsertabblad als u klaar bent. Klik op **Opnieuw beginnen** om het proces opnieuw te starten.
10. Als u vanaf een andere computer dan waarop TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd verbinding hebt gemaakt met internet, kopieert u het licentiebestand naar de computer waarop TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd.

Migreren naar de nieuwste versie van TotalFlow BatchBuilder

Als TotalFlow BatchBuilder al is geïnstalleerd, kunt u upgraden naar een nieuwere versie zonder dat u daarvoor uw bestaande software hoeft te verwijderen.

Het wordt sterk aangeraden dat u voordat u van een vorige versie van TotalFlow BatchBuilder migreert, eerst een back-up maakt van de huidige TotalFlow BatchBuilder-installatie. Uitgebreide instructies over het maken van back-ups van uw TotalFlow BatchBuilder-objecten en systeeminstellingen vindt u in de *TotalFlow BatchBuilder Gebruikershandleiding*.

Om te upgraden naar de nieuwste versie van TotalFlow BatchBuilder:

1. Log in bij Windows als beheerder.
2. Plaats het installatiemedium voor TotalFlow BatchBuilder in het station.
De installatie start automatisch.

⬇ Opmerking

Als het niet automatisch wordt gestart, gaat u naar de map **Setup** op de installatieschijf en voert u **setup_x64.exe** uit.

3. In Windows-besturingssystemen wordt het dialoogvenster **[Gebruikersaccountbeheer]** weergegeven. Klik op **[OK]**.
Het introductiescherm van TotalFlow BatchBuilder wordt weergegeven.
4. Selecteer een taal voor het installatieprogramma en klik op **[OK]**.
Het updatebevestigingsscherm wordt weergegeven. Klik op **[Doorgaan]**.
5. Het dialoogvenster **[Introductie]** verschijnt. Klik op **[Volgende]**.
Als uw vorige versie van TotalFlow BatchBuilder een proefversie was, gaat de installatie door en moet u kiezen of u de nieuwste versie van TotalFlow BatchBuilder wilt proberen of registreren. Zie de sectie [Installeren, p. 13](#) van de *Installatiehandleiding van TotalFlow BatchBuilder* voor meer informatie.
6. Als u probeert een nieuwe versie te installeren, geeft het installatieprogramma, wanneer de huidige versie van TotalFlow BatchBuilder wordt ingevoerd, een waarschuwing weer waarin u wordt geadviseerd om een back-up te maken van uw huidige TotalFlow BatchBuilder-installatie. Als u al een back-up heeft gemaakt, selecteert u **[Ja]** en klikt u op **[Volgende]**.

↓ Opmerking

Als u geen back-up wilt maken van de versie van TotalFlow BatchBuilder die momenteel geïnstalleerd is, kunt u nog steeds doorgaan met het installatieproces. Selecteer dan **[Nee, maar toch doorgaan]** en klik op **[Volgende]**.

Het installatieproces gaat door met de volgende stappen. Zie de sectie [Installeren >, p. 13](#) van de *Installatiehandleiding van TotalFlow BatchBuilder* voor meer informatie.

Zorg ervoor dat u eerst de cache van uw internetbrowser leegmaakt voordat u de nieuw geïnstalleerde versie van TotalFlow BatchBuilder start.

★ Belangrijk

Als u een upgrade van TotalFlow BatchBuilder naar een nieuwere versie heeft uitgevoerd en het systeem naar een eerdere versie wilt terugzetten, ga dan als volgt te werk op het geüpgradede systeem:

1. Verwijder de geüpgradede versie van TotalFlow BatchBuilder.
2. Installeer de vorige versie, waarvan u de back-up heeft gemaakt.
3. Gebruik de optie Herstellen om de opgeslagen systeemconfiguratie te herstellen.
4. Installeer de geüpgradede versie opnieuw zonder de huidige versie te verwijderen.

U vindt meer informatie over Back-up maken/Herstellen in het hoofdstuk "Back-ups maken en gegevens herstellen" in de *Gebruikershandleiding van TotalFlow BatchBuilder*.

3. Na de installatie

- De licentie installeren
- Clientcomputers configureren
- Inloggen bij TotalFlow BatchBuilder
- Installatie van TotalFlow BatchBuilder ongedaan maken

De licentie installeren

Bij het installeren van TotalFlow BatchBuilder, kunt u een keuze maken tussen een proeflicentie en de permanente licentie. Met de proeflicentie kunt u TotalFlow BatchBuilder gedurende 60 dagen gebruiken.

Om TotalFlow BatchBuilder te blijven gebruiken wanneer de proeflicentie is vervallen, moet u een permanente licentie installeren op de computer waarop TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd. De permanente licentie is uitsluitend op deze computer geldig.

★ Belangrijk

Voordat u de licentie probeert te installeren, dient u ervoor te zorgen dat u de e-mail met de Softwarelicentiesleutel-ID (EID) die u van uw leverancier heeft gekregen bij de hand heeft.

U kunt het licentiebestand handmatig ophalen door de selfservice-website te gebruiken.

Licentiesleutelbeheer-toepassing omvat de basisinstallatie van TotalFlow BatchBuilder en verwerkt de licentietypen voor uw TotalFlow BatchBuilder-software. Gebruik de Licentiesleutelbeheer-toepassing om de beschikbare licentietypes te selecteren of hiertussen over te schakelen.

↓ Opmerking

De installatiepaden die in de instructies worden opgegeven, zijn de standaardpaden. Als u TotalFlow BatchBuilder op een locatie van uw voorkeur heeft geïnstalleerd, ga dan naar die locatie in plaats van naar de standaardlocatie.

Ga als volgt te werk om de permanente licentie te installeren:

1. Klik op **Start** → **Alle programma's** → **<Programmagroep>**.

↓ Opmerking

De standaard programmagroep voor de toepassing TotalFlow BatchBuilder is RICOH TotalFlow BatchBuilder. U kunt tijdens het installatieproces een andere programmagroep instellen.

2. Klik met de rechtermuisknop op **[Softwaresleutels beheren]** en selecteer **[Als beheerder uitvoeren]** om de toepassing te openen.
3. In het basisvenster TotalFlow BatchBuilder- Licenties klikt u op **[Toevoegen...]** om een nieuwe licentie toe te voegen.
Het venster "Softwaresleutels installeren" wordt weergegeven.
4. Klik in het dialoogvenster "Softwaresleutels installeren" op **[Bladeren...]**, navigeer naar het licentiesleutelbestand en klik op **[Openen]**.
5. Klik op **[Volgend]**.
Er verschijnt een informatiebericht:
 - Registratie succesvol als het registratieproces is geslaagd.
 - Registratie mislukt als het registratieproces niet geslaagd is.
Als het registratieproces mislukt, wordt een pop-upvenster weergegeven met de melding waarom de registratie is mislukt.

6. Als de installatie geslaagd is, moet u de toepassing opnieuw opstarten:

1. Klik op **Start** → **Alle programma's** → **<Programmagroep>**.

Opmerking

De standaard programmagroep voor de toepassing TotalFlow BatchBuilder is RICOH TotalFlow BatchBuilder. U kunt tijdens het installatieproces een andere programmagroep instellen.

2. Klik met de rechtermuisknop op **[Services opnieuw opstarten]** en selecteer **[Als beheerder uitvoeren]** om de toepassing opnieuw te starten.

Opmerking

Als de vingerafdruk van het systeem wordt gewijzigd die voor het aanmaken van een licentiesleutel wordt gebruikt, blijft de TotalFlow BatchBuilder-software in de evaluatieperiode gedurende 7 dagen geactiveerd. U moet voordat de periode verloopt, contact opnemen met uw leverancier voor een nieuwe licentiesleutel, omdat de TotalFlow BatchBuilder-software anders niet meer op dit systeem zal functioneren als de respijperiode is verlopen.

Clientcomputers configureren

U kunt de gebruikersinterface van TotalFlow BatchBuilder openen via elk systeem dat toegang tot het netwerk heeft en aan de vereisten voldoet.

U moet de volgende taken uitvoeren voor elke computer die toegang heeft tot TotalFlow BatchBuilder:

Configuratie van uw internetbrowser

Om toegang te krijgen tot de gebruikersinterface dient u op elk systeem een internetbrowser te installeren en te configureren, ook op het systeem waarop u TotalFlow BatchBuilder installeert. De volgende internetbrowsers worden ondersteund:

- Mozilla Firefox (<http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html>)
- Google Chrome (<https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/>)
- Microsoft Edge (<https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge>)

Opmerking

- Voor de toepassing TotalFlow BatchBuilder moeten cookies en pop-upvensters zijn ingeschakeld
- Voor het weergeven van TotalFlow BatchBuilder-taakbestanden is een PDF-leesprogramma vereist.

Belangrijk

Als er van een taal meerdere taalgebieden beschikbaar zijn, bijvoorbeeld Engels (Verenigd Koninkrijk) [en-GB] en Engels (Verenigde Staten) [en-US], maakt het niet uit welk taalgebied u kiest.

URL voor toegang tot de gebruikersinterface

Om de gebruikersinterface te openen vanaf clientcomputers, moeten gebruikers deze URL invoeren in de adresbalk van hun browser:

```
http://hostname:port.number/BatchBuilder
```

, waarbij *hostnaam* de hostnaam of het IP-adres is van de computer waarop TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd en *poortnummer* de poort voor de webservice is. De poort van de webservice kan tijdens de installatie worden ingesteld en de standaardwaarde is 19080.

Log-in gebruikersnaam en wachtwoord

Breng gebruikers op de hoogte van hun log-in namen en tijdelijke wachtwoorden die zijn gemaakt. Gebruikers moeten hun wachtwoorden wijzigen nadat zij zich voor het eerst bij het systeem hebben aangemeld.

Rechten

Informeer gebruikers over de acties die ze kunnen uitvoeren in de gebruikersinterface van TotalFlow BatchBuilder op basis van de rechten die u voor elk van hen heeft geconfigureerd.



Microsoft Edge configureren

Als u TotalFlow BatchBuilder wilt openen in Microsoft Edge, moet u de browser configureren.

⬇️ Opmerking

In deze procedure wordt beschreven hoe u Microsoft Edge configureert in Windows 11. In de diverse versies van Microsoft Edge en Windows kunnen kleine verschillen aanwezig zijn.

Ga als volgt te werk om Microsoft Edge te configureren:

1. Klik op , het pictogram Instellingen en meer, en vervolgens op **[Instellingen]**.
2. Klik op , het menupictogram Instellingen in de linkerbovenhoek van de pagina.
3. Selecteer **Cookies en sitemachtigingen**.
4. Controleer bij **Sitemachtigingen** → **Alle machtigingen** of **JavaScript is Toegestaan**.

Mozilla Firefox configureren

Om met Mozilla Firefox toegang te krijgen tot TotalFlow BatchBuilder, moet u de browser configureren.

⬇️ Opmerking

In deze procedure wordt beschreven hoe u Firefox in Windows 11 kunt configureren. In de diverse versies van Firefox en Windows kunnen kleine verschillen aanwezig zijn.

Ga als volgt te werk om Mozilla Firefox te configureren:

1. Open een Mozilla Firefox-pagina.
2. Voer in de adresbalk `about:config` in en druk op **Enter**.
3. Klik op **Het risico accepteren en doorgaan**
4. Typ `javascript` in de zoekbalk boven aan de pagina en controleer of `javascript.enabled` is ingesteld op `true`.


Google Chrome configureren

Om met Google Chrome toegang te krijgen tot TotalFlow BatchBuilder, dient u de browser te configureren.

↓ Opmerking

In deze procedure wordt beschreven hoe u Google Chrome op Windows 11 kunt configureren. Er zijn kleine verschillen met andere versies van Windows.

Ga als volgt te werk om Google Chrome te configureren:

1. Klik op  het configuratiepictogram en klik vervolgens op **[Instellingen]**.
De pagina **[Instellingen]** wordt weergegeven.
2. Open het tabblad **Privacy en beveiliging**.
3. Klik op **Site-instellingen**.
4. Klik op **[JavaScript]** en selecteer **[Sites kunnen JavaScript gebruiken]**.

Overschakelen naar extern of intern preflightprogramma

Nadat TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd, kunt u schakelen tussen de interne preflightoptie van TotalFlow BatchBuilder en externe preflightsoftware.

Voordat u overschakelt naar een extern of intern preflightprogramma, moet u ervoor zorgen dat alle gegevens op het tabblad **[Admin]** in het gedeelte **Admin** zijn opgeslagen wanneer de wijzigingen worden gemaakt.

Ga als volgt te werk om naar de interne of externe preflightsoftware over te schakelen:

1. Open **Programmabestanden** → **RICOH** → **TotalFlow BatchBuilder** → **bak**.
2. Voer het script **switch- preflight.bat file** uit.
Er wordt een waarschuwing weergegeven.
3. Als u het externe preflightprogramma gebruikt, typt u **[Ja]** na het volgende bericht in:
 - **[Op dit moment maakt de preflightfunctie gebruik van de EXTERNE preflightsoftware. Wilt u overschakelen naar de INTERNE preflightsoftware (ja/nee)?]**
4. Als u het interne preflightprogramma gebruikt, typt u **[Ja]** na het volgende bericht in:
 - **[Op dit moment maakt de preflightfunctie gebruik van de INTERNE preflightsoftware. Wilt u overschakelen naar de EXTERNE preflightsoftware (ja/nee)?]**

Opmerking

- Op het tabblad **[Admin]** voor de preflight worden de juiste instellingen weergegeven op basis van de configuratie.
- Als u de configuratie wisselt, wordt de preflightfunctie uitgeschakeld. Na het overschakelen moet u de preflightfunctie opnieuw inschakelen.
- Voordat u overschakelt naar een intern of extern preflightprogramma, moeten alle gegevens in de **[Admin]**-installatie worden opgeslagen, zodat alle vorige configuraties behouden blijven.
- Tijdens het overschakelen op preflight wordt TotalFlow BatchBuilder opnieuw gestart.

Inloggen bij TotalFlow BatchBuilder

Zodra de installatieprocedure is voltooid, kunt u bij TotalFlow BatchBuilder inloggen vanaf de server of de clientwerkstations in uw netwerk.


Voordat u probeert zich aan te melden:

- Zorg ervoor dat een ondersteunde internetbrowser is geïnstalleerd en geconfigureerd.
- Vernieuw uw internetbrowser.
- Zorg ervoor dat uw firewall de poorten die u tijdens de installatie heeft ingesteld, niet blokkeert.

Vanaf de server inloggen

Om vanaf de server in te loggen bij TotalFlow BatchBuilder:

1. Log in bij Windows.
2. Ga naar **Start** → **Alle programma's** → **RICOH** → **TotalFlow BatchBuilder**.
3. Selecteer TotalFlow BatchBuilder.
De standaard internetbrowser opent en u ziet het inlogdialoogvenster van TotalFlow BatchBuilder.



4. Voer uw gebruikersnaam in het veld **[Gebruikersnaam]** in.

★ Belangrijk

Gebruikersnamen zijn hoofdlettergevoelig.

5. Voer uw wachtwoord in het veld **[Wachtwoord]** in.

★ Belangrijk

Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

6. **Optioneel:** Selecteer het selectievakje **[Mij onthouden]** om uw aanmeldingsgegevens op te slaan voor de internetbrowser waaraan u de voorkeur geeft.
7. Klik op **[Inloggen]**.

Vanaf een clientcomputer inloggen

U gaat als volgt te werk om bij TotalFlow BatchBuilder in te loggen vanaf een clientcomputer in uw netwerk:

1. Open een venster van een ondersteunde browser.
2. Voer deze URL in de adresbalk in uw browser in:

```
http://server.address:port.number/BatchBuilder
```

, waarbij *serveradres* de hostnaam of het IP-adres is van de computer waarop TotalFlow BatchBuilder is geïnstalleerd en *poortnummer* de poort van de webservice is. De poort van de webservice kan tijdens de installatie worden ingesteld en de standaardwaarde is 19080.

Het log-in dialoogvenster van TotalFlow BatchBuilder wordt weergegeven.

3. Voer uw gebruikersnaam in het veld **[Gebruikersnaam]** in.

★ Belangrijk

Gebruikersnamen zijn hoofdlettergevoelig.

4. Voer uw wachtwoord in het veld **[Wachtwoord]** in.

★ Belangrijk

Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

5. **Optioneel:** Om uw inloggegevens op te slaan, vinkt u het selectievakje **[Mij onthouden]** aan.
6. Klik op **[Inloggen]**.

3

Installatie van TotalFlow BatchBuilder ongedaan maken

Ga als volgt te werk om TotalFlow BatchBuilder te verwijderen:

1. Log in bij Windows als beheerder.
2. Ga naar **Start** → **Alle programma's** → **RICOH TotalFlow BatchBuilder**.
3. Selecteer **[Ricoh TotalFlow BatchBuilder verwijderen]**.
Het scherm **[Ricoh TotalFlow BatchBuilder verwijderen]** wordt weergegeven:
4. Klik op **[Volgend]**.
5. Selecteer **[Ja]** als u de gegevens zoals verzameld door TotalFlow BatchBuilder voor toekomstige referentie wilt behouden, of als u TotalFlow BatchBuilder op een later tijdstip opnieuw wilt installeren. Selecteer **[Nee]** om de verzamelde gegevens te verwijderen. Klik op **[Installatie ongedaan maken]**.
Het scherm **[Installatie ongedaan maken voltooid]** wordt weergegeven:
6. Selecteer een van de volgende opties:
 - **[Ja, mijn systeem opnieuw starten]** als u Windows direct opnieuw wilt opstarten.

↓ Opmerking

Deze optie is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem.

 - **[Nee, ik wil zelf mijn systeem opnieuw starten]**, als u Windows op een later tijdstip opnieuw wilt starten.
7. Klik op **[Gereed]**.

INDEX

A

Afkortingen 4

B

Belangrijk 1

C

Clientcomputers 24

G

Gebruikershandleiding

 weergeven 2

Google Chrome 26

Google Chrome configureren 26

H

Handelsmerken 4

Handleidingen

 beschrijving 1

HTML-gebruikershandleiding

 weergeven 2

I

Inloggen op

 clientcomputer 28

 server 27

Installatiehandleiding

 weergeven 2

Internet Explorer 25

Internet Explorer configureren 25

L

Lettertypen 3

Licentie installeren 23

Log-in naam 24

M

Mozilla Firefox 25

Mozilla Firefox configureren 25

N

Notify Add-on Installatiehandleiding

 weergeven 2

O

Overschakelen naar extern of intern
preflightprogramma 26

P

Procedures 3

S

Symbolen 3

U

URL 24

W

Waarschuwingen 1

Wachtwoord 24

